

Agrodok 4

L'aviculture à petite échelle dans les zones tropicales

N. van Eekeren
A. Maas
H.W. Saatkamp
M. Verschuur

8 Amélioration des poules locales

Souvent les poules locales n'appartiennent plus à une race bien définie. Cela tient évidemment aux nombreux croisements antérieurs. Sous les tropiques les poules ne sont pas très grosses et pondent de petits oeufs. Fruits d'une longue histoire d'adaptation, elles supportent mieux les hautes températures et sont beaucoup mieux adaptées aux circonstances difficiles. Toutefois, leur production est basse, environ 50 oeufs par an. Dans de nombreuses petites entreprises la majeure partie des oeufs sert à renouveler le nombre des volatiles. Il existe 2 façons d'améliorer la production de poules de race locale:

- En remplaçant les coqs de race locale par des coqs de race améliorée.
- En vendant les poules improductives.

Ces mesures doivent aller de pair avec des mesures d'amélioration des circonstances d'élevage.

8.1 Programmes d'échanges de coqs

Dans différents pays sont appliqués avec succès ce qu'on appelle les programmes changes de coqs.. Tous les coqs de race locale sont alors remplacés par des coqs de race étrangère (par exemple Rhode Island Red) ou par des coqs de race hybride. On élève des coqs de race pure dans les villages qui organisent des programmes de croisement en vue de revendre les poussins aux petites entreprises avicoles environnantes. Si l'entreprise est bien gérée, la première génération de poules qui suit l'échange des coqs donne une meilleure production. L'échange de coqs doit être répété de temps en temps, par exemple tous les cinq ans. Entre temps, remplacez vos coqs par ceux d'un voisin pour éviter les croisements consanguins.

8.2 Sélection

Sélectionner pendant la période de production signifie retirer les poules malades et les pondeuses improductives. Cette sélection augmente l'efficacité de la production en réduisant les frais de nourriture. La sélection se fait également auparavant, c'est-à-dire pendant la période d'élevage. Appliquez une sélection globale quelques semaines avant la ponte: retirez les poules trop petites, trop lentes et à la crête pâle. Au lieu de les tuer, vous pouvez les garder dans un endroit séparé jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. Appliquez une sélection régulière pendant toute la production. Les bonnes pondeuses se reconnaissent aux caractéristiques suivantes (tableau 8):

Tableau 8 : Différences entre des poules productives et improductives.

Caractéristiques	Poule productive	Poule improductive
aspect général	vif	lent
poids	bon	faible
crête et caroncules	douces et rouges vif	dures et pâles
pigmentation (races jaunes)	en voie de disparition	restant long temps
cloaque	grand, doux humide	racorni sec
distance on pubis	grande (\pm 5 cm)	petite (\pm 2 cm)
distance bréchet on pubis	grande (\pm 8 cm)	petite (\pm 4 cm)
peau	douce, pendante	épaisse, grasse sous-cutanée

Une poule lente, à la crête et aux caroncules pâles et dures se remarque facilement. Examinez-la de près. Sélectionnez aussi les poules très grosses à la mine saine et mesurez la distance entre les os pubis. Si cette distance est inférieure à 2-3 cm, la poule ne peut pas pondre. Si une poule cherche à couvrir à un moment qui ne vous convient pas, calmez son besoin en la plaçant dans un poulailler séparé au sol grillagé et en la nourrissant bien. Elle se remettra à pondre dans les jours qui suivent.